



Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODP_PROD_AV

Ohlašovací povinnost:	Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí o produkci a nakládání s odpady
Formulář:	F_ODP_PROD_AV
Dle příslušné legislativy:	příloha č. 4 vyhl. č. 352/2008 Sb.
Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu:	F_ODP_PROD_AV_2024_1
Verze komentáře datového standardu:	2.0

Datum vydání: 31. 8. 2024

Datum revize: 31.12. 2024

Ohlašovací rok: 2024

Popis změn oproti verzi 1.0:

ID	Popis změn komentáře
1.	Změna kontroly IČZÚJ proti RZ

List č. 1 – Identifikace zpracovatele autovraků

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Výběr řádné/Doplněné hlášení	<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni" type="RadneDoplneneHlaseniTyp"/>	Obecná definice common.xsd ¹ .
Vykazovaný rok	<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2024" />	Rok 2024.
Hlášení určeno pro ORP/SOP (kód, název)	<xsd:element name="overovatel" type="OverovatelOdpTyp"/> <xsd:element name="overovatelOstatni" type="OverovatelOdpOstatniTyp" />	Hodnota z číselníku kódů ORP/SOP. Vybrané ORP/SOP musí odpovídat IČZÚJ sídla v případě, že je hlášení zasíláno za provozovnu na adrese sídla, nebo IČZÚJ provozovny v případě, že je hlášení zasíláno za provozovnu mimo adresu sídla. Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd ² .
Zpracovatel autovraků	<xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelOdpProdTyp"/> <xsd:element name="ohlasovatelOstatni" type="OhlasovatelOdpProdOstatniTyp"/>	Identifikace ohlašovatele. Ohlašovatelem může být v souladu se zákonem pouze právnická osoba, fyzická osoba podnikající či osoba bez IČO (zahraniční, právnická), nikoliv fyzická osoba. Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.
Údaje o provozovně	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpProdAvElTyp" />	Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.
Údaje o provozovně – ostatní	<xsd:element name="provozovnaOstatni" type="ProvozovnaOdpProdOstatniTyp" />	Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.
Hlášení vyplnil	<xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp"/>	Obecná definice common.xsd.
Poznámka	<xsd:element name="poznamka" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0"/>	Obecná definice common.xsd.

¹ Common.xsd (rok 2024) je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatném dokumentu.

² F_ODP_common_2024_1.xsd je definice popisující společná pole formulářů agendy odpadů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatném dokumentu.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Listy č. 2, 3, 4 a 5	<pre><xsd:element name="sekce2" type="Sekce2Typ" minOccurs="0"> <xsd:element name="sekce4" type="Sekce4Typ" minOccurs="0" /> <xsd:element name="sekce5" type="Sekce5Typ" minOccurs="0" /></pre>	<p>Pokud se nejedná o nulové hlášení, List č. 3 je povinný. List č. 2 je nepovinný, ale v případě nulového hlášení nesmí být vyplněn. List č. 4 je povinný v případě, že na Listu č. 2 je uveden odpad 160104 a kód nakládání BN30 (tj. při prvním převzetí vybraného autovraku do zařízení ke sběru a zpracování autovraků) a pokud se nejedná o nulové hlášení (pole „Nulové hlášení“ na listu 1 = „Ne“). List č. 5 je povinný pouze pro zařízení, která ve svém provozu používají drtící zařízení a pokud se nejedná o nulové hlášení (pole „Nulové hlášení“ na listu 1 = „Ne“).</p> <p>Listy 2, 3, 4 a 5 nesmí být vyplněny, pokud je na Listu č. 1 vybráno, že se jedná o „Nulové hlášení“.</p>

List č. 2 - Hlášení o sběru a zpracování vybraných autovraků a odpadů vzniklých z vybraných autovraků

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Bilance	<pre><xsd:element name="odpadList2Seq" type="OdpadProdList2Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /></pre>	Rozdíl sloupců „Sesbírané množství vybraných autovraků nebo množství odpadu (+)“ a „Celkové množství, se kterým bylo nakládáno (-)“ pro každé katalogové číslo odpadů a kategorii odpadu musí být 0. V případě kódu končícího na dvojcísli 99 nebo kódů 160104 nebo 160106 musí být rozdíl sloupců „Sesbírané množství vybraných autovraků nebo množství odpadu (+)“ a „Celkové množství, se kterým bylo nakládáno (-)“ pro každé katalogové číslo odpadů, název odpadu/výrobní značka auta a kategorii odpadu 0. Uvedené podmínky platí i pro ABC bilanci.
-	<pre><xsd:complexType name="BilanceProdList2Typ"></pre>	Výsledná bilance množství odpadu musí být 0.
Katalogové číslo odpadu a název druhu odpadu	<pre><xsd:element name="katalogoveCisloOdpadu" type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/></pre>	Každý kód odpadu s danou kategorií odpadu může být uveden pouze jednou, s výjimkou kódů odpadů končících na dvojcísli 99, který se musí lišit v názvu odpadu, a kódů 160104 a 160106, které se musí lišit ve výrobní značce auta. U kódů odpadů končících na

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		dvojcísli 99 je upřesnění názvu odpadu uvedeno za „/“. Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.
Kategorie odpadu	<xsd:element name="kategorieOdpaduVyberVycet" type="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"/>	Povinné pole, uvede se kategorie odpadu příslušná k danému kódu odpadu. Nabývá hodnot O (ostatní) N (nebezpečný) O/N (ostatní s nebezpečnou vlastností) N/O (odpad zařazení do kategorie Ostatní na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů) Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.
Výrobní značka auta, ze kterého se stal autovrak nebo název druhu odpadu /Výrobní značka auta	<xsd:element name="tovarniZnackaAutovraku" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	Povinná hodnota v případě, že kódy odpadu jsou 160104 nebo 160106. Nabývá hodnoty z číselníku výrobních značek aut.
Množství odpadu (tuny)	<xsd:element name="mnozstviOdpadu" type="MnozstviOdpaduTyp"/>	Alespoň jedna z hodnot „Sesbírané množství vybraných autovraků nebo množství odpadu (+)“ a „Celkové množství, se kterým bylo nakládáno (-)“ musí být vyplněna.
Sesbírané množství vybraných autovraků nebo množství odpadu (+)	<xsd:element name="plus" type="Decimal3FrTyp" minOccurs="0" />	Uvede se sesbírané množství vybraných autovraků nebo množství odpadu. Může nabývat kladných hodnot s max. 3 desetinnými místy. Uvedou se hodnoty, které mají způsob nakládání (+). Obecná definice common.xsd.
Celkové množství, se kterým bylo nakládáno (-)	<xsd:element name="minus" type="Decimal3FrTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství odpadu. Může nabývat kladných hodnot s max. 3 desetinnými místy. Uvedou se hodnoty, které mají způsob nakládání (-). Obecná definice common.xsd.
Kód způsobu nakládání	<xsd:element name="kodZpusobuNakladani" type="KodZpusobuNakladaniTyp"/>	Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Partner	<xsd:element name="partnerIndex" type="xsd:positiveInteger" minOccurs="0"/>	Uvede se odkaz na identifikaci partnera uvedené ve výčtu partnerů. Uvádí se pouze v případě, že k danému kódu nakládání je uvedení partnera vyžadováno dle legislativy.
Počet kusů sesbíraných autovraků	<xsd:element name="pocetKusuSesbiranychAutovraku" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>	V rámci 1 pořadového čísla musí být bilance počtu kusů sesbíraných autovraků pro kódy odpadů 160104 a 160106 rovna 0.
Číslo osvědčení – před 2016	<xsd:element name="cisloOsvedceni" type="CisloOsvedceniPred2016Typ" />	Vyplní se v případě, že v elementu Kategorie odpadu je vyplněna hodnota N/O, současně v elementu Kód způsobu nakládání je uvedena hodnota A00 a zároveň Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů bylo vydáno před 1. 1. 2016. Platnost vydaného osvědčení je max. 4 roky. Maximálně 20 znaků. Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.
Číslo osvědčení – po 2016	<xsd:element name="cisloOsvedceni" type="CisloOsvedceniPo2016Typ" />	Vyplní se v případě, že v elementu Kategorie odpadu je vyplněna hodnota N/O, současně v elementu Kód způsobu nakládání je uvedena hodnota A00 a zároveň Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů bylo vydáno po 1. 1. 2016. Formát XXXX/RRRR/O, kde XXXX je pořadové číslo osvědčení přidělené informačním systémem www.hnvo.cz , RRRR je rok vydání osvědčení a O je písmeno O označující osvědčení. Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.

List č. 2 - Příloha – Seznam partnerů

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
partner	<xsd:element name="partnerSeq" type="PartnerBilanceTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	V případě právnické osoby a fyzické osoby podnikající (tzn. subjekt, který má IČO) musí subjekt existovat v průběhu roku 2024.
1 partner	<xsd:complexType name="PartnerBilanceTyp">	Každý partner či provozovna může být uveden pouze jednou. Vyhodnocení unikátnosti partnera:

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		<ul style="list-style-type: none"> • Firma -> IČO-číslo provozu-IČZÚJ provozovny • Subjekt bez IČO -> IČP, IČZÚJ, Stát kód • Občan obce -> IČZÚJ • Obec -> IČO-číslo provozu-IČZÚJ provozovny • Zahraniční osoba – kód státu
Partner – index	<xsd:element name="partnerIndex" type="xsd:positiveInteger"/>	Index partnera. Unikátní index partnera. Ohlašovatel nesmí být totožný s partnerem. Partner musí být ve výčtu uveden pouze 1x.
Údaje o partnerovi	<xsd:element name="partner" type="PartnerTyp"/>	Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.

List č. 3 - Hlášení o sběru a zpracování jiných než vybraných autovraků, jejich částí včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Bilance	<xsd:element name="odpadList3Seq" type="OdpadProdList3Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />	Rozdíl sloupců „Celkem (+)“ a „Z toho dle sloupce 7 (-)“ pro každé katalogové číslo odpadů a kategorii odpadu musí být 0. V případě kódu končícího na dvojčíslí 99 musí být rozdíl sloupců „Celkem (+)“ a „Z toho dle sloupce 7 (-)“ pro každé katalogové číslo odpadů, název odpadu a kategorii odpadu 0. Uvedené podmínky platí i pro ABC bilanci.
-	<xsd:complexType name="BilanceProdList3Typ">	Výsledná bilance množství odpadu musí být 0.
Katalogové číslo odpadu a název druhu odpadu	<xsd:element name="katalogoveCisloOdpadu" type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/>	Každý kód s danou kategorií odpadu může být uveden pouze jednou, s výjimkou kódů odpadů končících na dvojčíslí 99, který se musí lišit v názvu odpadu. Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.
Kategorie odpadu	<xsd:element name="kategorieOdpaduVyberVycet" type="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"/>	Povinné pole, uvede se kategorie odpadu příslušná k danému kódu odpadu. Nabývá hodnot O (ostatní)

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		<p>N (nebezpečný)</p> <p>O/N (ostatní s nebezpečnou vlastností)</p> <p>N/O (odpad zařazení do kategorie Ostatní na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů)</p> <p>Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.</p>
Množství odpadu (tuny)	<xsd:element name="mnozsviOdpadu" type="MnozsviOdpaduTyp"/>	Alespoň jedna z hodnot: Celkem a Z toho dle sloupce 7 musí být vyplněna.
Celkem (+)	<xsd:element name="plus" type="Decimal3FrTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství odpadu. Může nabývat kladných hodnot s max. 3 desetinnými místy. Uvedou se hodnoty, které mají způsob nakládání (+).
Z toho dle sloupce 7 (-)	<xsd:element name="minus" type="Decimal3FrTyp" minOccurs="0" />	Uvede se množství odpadu. Může nabývat kladných hodnot s max. 3 desetinnými místy. Uvedou se hodnoty, které mají způsob nakládání (-).
Kód způsobu nakládání	<xsd:element name="kodZpusobuNakladani" type="KodZpusobuNakladaniTyp"/>	Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd. Kódy XD1 a XD5 (kde x = A, B, C) se nesmí v hlášení vyskytnout společně.
Partner	<xsd:element name="partnerIndex" type="xsd:positiveInteger" minOccurs="0"/>	Uvede se odkaz na identifikaci partnera uvedené ve výčtu partnerů. Uvádí se pouze v případě, že k danému kódu nakládání je uvedení partnera vyžadováno dle legislativy.
Číslo osvědčení – před 2016	<xsd:element name="cisloOsvedceni" type="CisloOsvedceniPred2016Typ" />	Vyplní se v případě, že v elementu Kategorie odpadu je vyplněna hodnota N/O, současně v elementu Kód způsobu nakládání je uvedena hodnota A00 a zároveň Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů bylo vydáno před 1. 1. 2016. Platnost vydaného osvědčení je max. 4 roky. Maximálně 20 znaků. Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.
Číslo osvědčení – po 2016	<xsd:element name="cisloOsvedceni" type="CisloOsvedceniPo2016Typ" />	Vyplní se v případě, že v elementu Kategorie odpadu je vyplněna hodnota N/O, současně v elementu Kód způsobu nakládání je uvedena hodnota A00 a zároveň Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů bylo vydáno po 1. 1. 2016. Formát XXXX/RRRR/O, kde XXXX je pořadové číslo osvědčení přidělené

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		informačním systémem www.hnvo.cz , RRRR je rok vydání osvědčení a O je písmeno O označující osvědčení. Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.

List č. 3 - Příloha – Seznam partnerů

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
partner	<xsd:element name="partnerSeq" type="PartnerBilanceTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	-
1 partner	<xsd:complexType name="PartnerBilanceTyp">	Každý partner či provozovna může být uveden pouze jednou. Vyhodnocení unikátnosti partnera: <ul style="list-style-type: none"> • Firma -> IČO-číslo provozu-IČZÚJ provozovny • Subjekt bez IČO -> IČP, IČZÚJ, Stát kód • Občan obce -> IČZÚJ • Obec -> IČO-číslo provozu-IČZÚJ provozovny • Zahraniční osoba - kód státu
Partner – index	<xsd:element name="partnerIndex" type="xsd:positiveInteger"/>	Index partnera. Unikátní index partnera. Ohlašovatel nesmí být totožný s partnerem. Partner musí být ve výčtu uveden pouze 1x.
Údaje o partnerovi	<xsd:element name="partner" type="PartnerTyp"/>	Obecná definice F_ODP_common_2024_1.xsd.

List č. 4 - Způsob nakládání s materiály a odpady, které vznikly z vybraných autovraků (kategorie vozidla M1, N1 a tříkolová vozidla) a plnění cílů opětovného použití, využití a recyklace

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
-	<xsd:element name="pocetAHmotnost" type="PocetAHmotnostTabulkaTyp" />	-
Řádek 1 Počet vybraných autovraků převzatých a evidovaných v ohlašovacím roce v systému MA ISOH za ohlašované zařízení.	<xsd:element name="pocetAHmotnost" type="PocetAHmotnostTabulkaTyp" />	Povinné pole. Uvádí se počet autovraků evidovaných za dané zařízení v daném ohlašovacím roce v systému MA ISOH (převzaté kódem BN30). Celé nezáporné číslo.
Řádek 2 Celková hmotnost vybraných autovraků převzatých a evidovaných v ohlašovacím roce v systému MA ISOH za ohlašované zařízení. Uvádí se suma hmotností dle TP.	<xsd:element name="celkovaHmotnost" type="Decimal3FrTyp" />	Povinné pole. Uvádí se suma hmotností dle TP autovraků evidovaných v daném ohlašovacím roce v MA ISOH. Uvádí se hmotnost v tunách, s přesností na 3 desetinná místa. Od pohotovostní hmotnosti je třeba odečíst 40 kg (hmotnost paliva), od provozní hmotnosti se odečte 115 kg (hmotnost řidiče a paliva). Obecná definice common.xsd.
Řádek 3 Skutečná celková hmotnost vybraných autovraků převzatých a evidovaných v ohlašovacím roce v systému MA ISOH za ohlašované zařízení.	<xsd:element name="skutecnaCelkovaHmotnost" type="Decimal3FrTyp" />	Povinné pole. Uvádí se suma hmotností vybraných autovraků převzatých a evidovaných v ohlašovacím roce v systému MA ISOH za ohlašované zařízení. Uvádí se hmotnost v tunách, s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.
Řádek 4 Přímé opětovné použití:	<xsd:element name="primeOpetovnePouziti" type="Decimal3FrTyp" />	Povinné pole. Uvádí se rozdíl mezi sumou hmotností dle TP a skutečnou hmotností přijatých autovraků. Uvádí se hmotnost v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		V případě, že je skutečná hmotnost některého z vybraných autovraků vyšší než jeho hmotnost dle TP, počítá se s hmotností dle TP tohoto vybraného autovraku.
Řádek 5 Opětovné použití (N8):	<xsd:element name="opetovnePouziti" type="Decimal3FrTyp" />	Povinné pole. Uvádí se hmotnost dílů (v tunách), které provozovatel ohlašovaného zařízení demontoval za účelem opětovného použití, a to pouze v roce, kdy bylo předání dílů pro opětovné použití provedeno. Uvádí se nezáporné číslo s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.
Řádek 6 Převoz ze skladu k 31. prosinci předchozího roku:	<xsd:element name="prevodZeSkladu" type="Decimal3FrTyp" minOccurs="0" />	Uvádí se množství odpadů (v tunách) ze zpracování autovraků, které zůstaly ve skladu z předchozího roku a v ohlašovaném roce s nimi bylo nakládáno (tj. byly opětovně použity, využity nebo odstraněny). Uvádí se nezáporné číslo s přesností na 3 desetinná místa.
Řádek 7 Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku:	<xsd:element name="zustatekNaSkladu" type="Decimal3FrTyp" minOccurs="0" />	Uvádí se součet množství odpadů (v tunách) ze zpracování R13, D15 a N5, které se převádějí do dalšího roku. Uvádí se nezáporné číslo s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.
-	<xsd:element name="zpusobNakladani" type="ZpusobNakladaniL4TabulkaTyp" />	-
Nakládání s odpady vzniklými z vybraných autovraků – zpracování na šrédru	<xsd:element name="naSredru" type="ZpusobNakladaniRadekTyp" />	-
Řádek 8 Materiálové využití (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, N10, N15):	<xsd:element name="materialoveVyuziti" type="Decimal3FrTyp" />	<p>Povinné pole. Uvádí se množství odpadů vzniklých z vybraných autovraků při zpracování na šrédru, se kterými bylo nakládáno některým ze způsobů XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR11, XN10 nebo XN15 (kde X = A, B nebo C).</p> <p>Vyplňují provozovatelé zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků, kteří předávají autovrak ke zpracování drtícím zařízení. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu. Uvádí se množství v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.</p>

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Řádek 9 Energetické využití (R1):	<xsd:element name="energetickeVyuziti" type="Decimal3FrTyp" />	<p>Povinné pole. Uvádí se množství odpadů vzniklých z vybraných autovraků při zpracování na šrédru, se kterými bylo nakládáno způsobem XR1 (kde X = A, B nebo C).</p> <p>Vyplňují provozovatelé zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků, kteří předávají autovrak ke zpracování drtícímu zařízení. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu.</p> <p>Uvádí se množství v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.</p>
Řádek 10 Odstranění (D1, D5, D10, D12):	<xsd:element name="odstraneni" type="Decimal3FrTyp" />	<p>Povinné pole. Uvádí se množství odpadů vzniklých z vybraných autovraků při zpracování na šrédru, se kterými bylo nakládáno některým ze způsobů XD1, XD5, XD10 nebo XD12 (kde X = A, B nebo C).</p> <p>Vyplňují provozovatelé zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků, kteří předávají autovrak ke zpracování drtícímu zařízení. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu.</p> <p>Uvádí se množství v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.</p>
Nakládání s odpady vzniklými z vybraných autovraků – zpracování mimo šrédr	<xsd:element name="mimoSredr" type="ZpusobNakladaniRadekTyp" />	-
Řádek 11 Materiálové využití (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, N10, N15):	<xsd:element name="materialoveVyuziti" type="Decimal3FrTyp" />	<p>Povinné pole. Uvádí se množství odpadů vzniklých z vybraných autovraků při zpracování mimo šrédr, se kterými bylo nakládáno některým ze způsobů XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR11, XN10 nebo XN15 (kde X = A, B nebo C).</p>

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		<p>Vyplňují provozovatelé zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků, kteří autovrak zpracovávají nebo předávají ke zpracování dalšímu zařízení, které není šrédrem.</p> <p>Při vývozu odpadu se uvádí skutečné využití.</p> <p>Zařízení, které provádí před předáním na šrédř částečnou demontáž, uvádí využití demontovaných odpadů. V případě, že je autovrakoviště zároveň místem zpětného odběru a odevzdává výrobky (baterie, akumulátory či pneumatiky) výrobcí či povinné osobě, vyplňuje množství odevzdaných výrobků do řádku 11 či 12 dle informace od výrobce či povinné osoby.</p> <p>Uvádí se množství v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.</p>
Řádek 12 Energetické využití (R1):	<xsd:element name="energetickeVyuziti" type="Decimal3FrTyp" />	<p>Povinné pole. Uvádí se množství odpadů vzniklých z vybraných autovraků při zpracování mimo šrédř, se kterými bylo nakládáno způsobem XR1 (kde X = A, B nebo C).</p> <p>Vyplňují provozovatelé zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků, kteří autovrak zpracovávají nebo předávají ke zpracování dalšímu zařízení, které není šrédrem.</p> <p>Při vývozu odpadu se uvádí skutečné využití.</p> <p>Zařízení, které provádí před předáním na šrédř částečnou demontáž, uvádí využití demontovaných odpadů. V případě, že je autovrakoviště zároveň místem zpětného odběru a odevzdává výrobky (baterie, akumulátory či pneumatiky) výrobcí či povinné osobě, vyplňuje množství odevzdaných výrobků do řádku 11 či 12 dle informace od výrobce či povinné osoby.</p> <p>Uvádí se množství v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.</p>

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
Řádek 13 Odstranění (D1, D5, D10, D12):	<xsd:element name="odstraneni" type="Decimal3FrTyp" />	<p>Povinné pole. Uvádí se množství odpadů vzniklých z vybraných autovraků při zpracování mimo šrédr, se kterými bylo nakládáno některým ze způsobů XD1, XD5, XD10, nebo XD12 (kde X = A, B nebo C).</p> <p>Vyplňují provozovatelé zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků, kteří autovrak zpracovávají nebo předávají ke zpracování dalšímu zařízení, které není šrédrem.</p> <p>Při vývozu odpadu se uvádí skutečné využití.</p> <p>Zařízení, které provádí před předáním na šrédr částečnou demontáž, uvádí využití demontovaných odpadů. V případě, že je autovrakoviště zároveň místem zpětného odběru a odevzdává výrobky (baterie, akumulátory či pneumatiky) výrobci či povinné osobě, vyplňuje množství odevzdaných výrobků do řádku 11 či 12 dle informace od výrobce či povinné osoby.</p> <p>Uvádí se množství v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.</p>
Plnění cílů opětovného použití, využití a recyklace	<xsd:element name="plneniCilu" type="PlneniCiluTabulkaTyp" />	-
Řádek 14 Opětovné použití a využití	<xsd:element name="opetovnePouzitiAVyuziti" type="Decimal2FrTyp" />	Povinné pole. Řádek 14 = (řádek 4+5+8+9+11+12)/(2+6-7)*100. Uvádí se s přesností na 2 desetinná místa. Hodnota nesmí být vyšší než 100. Obecná definice common.xsd.
Řádek 15 Opětovné použití a recyklace	<xsd:element name="opetovnePouzitiARecyklace" type="Decimal2FrTyp" />	Povinné pole. Řádek 15 = (řádek 4+5+8+11)/(2+6-7)*100. Uvádí se s přesností na 2 desetinná místa. Hodnota nesmí být vyšší než 100. Obecná definice common.xsd.

List č. 5 – Samostatná příloha: Materiál získaný z drcení autovraků (povinně vyplňují pouze zařízení, která ve svém provozu používají držící zařízení – šrédr)

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
-	<xsd:element name="hmotnostOdpadu" type="HmotnostOdpaduTabulkaTyp" />	-
Řádek 1 Celková hmotnost odpadů vzniklých z vybraných autovraků zpracovaných na šrédru	<xsd:element name="celkovaHmotnost" type="Decimal3FrTyp" />	Povinné pole. Uvádí se pouze hmotnost odpadů z autovraků vzniklých v České republice. Uvádí se hmotnost v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.
Podíl frakcí vznikajících na šrédru z odpadů z vybraných autovraků	-	-
Řádek 2 Železné kovy	<xsd:element name="zelezneKovy" type="Decimal2FrTyp" />	Povinné pole. Uvádí se podíl železných kovů vznikajících na šrédru z odpadů z vybraných autovraků. Součet řádků 2 až 5 musí být roven 100. Uvádí se v % s přesností na 2 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.
Řádek 3 Neželezné kovy	<xsd:element name="nezelezneKovy" type="Decimal2FrTyp" />	Povinné pole. Uvádí se podíl neželezných kovů vznikajících na šrédru z odpadů z vybraných autovraků. Součet řádků 2 až 5 musí být roven 100. Uvádí se v % s přesností na 2 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.
Řádek 4 Lehká frakce	<xsd:element name="lehkaFrakce" type="Decimal2FrTyp" />	Povinné pole. Uvádí se podíl lehké frakce vznikající na šrédru z odpadů z vybraných autovraků. Součet řádků 2 až 5 musí být roven 100. Uvádí se v % s přesností na 2 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.
Řádek 5 Těžká frakce	<xsd:element name="tezkaFrakce" type="Decimal2FrTyp" />	Povinné pole. Uvádí se podíl těžké frakce vznikající na šrédru z odpadů z vybraných autovraků. Součet řádků 2 až 5 musí být roven 100. Uvádí se v % s přesností na 2 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.
Způsob nakládání s jednotlivými frakcemi	<xsd:complexType name="ZpusobNakladaniL5TabulkaTyp">	-

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
vzniklymi z odpadů z vybraných autovraků (t)		
Řádek 6 Železné kovy	<xsd:element name="zelezneKovy" type="ZpusobNakladaniRadekTyp" />	Povinné pole. Uvádí se množství železných kovů vzniklých z odpadů z vybraných autovraků, se kterými bylo nakládáno některým z uvedených způsobů. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu, provedené mimo území ČR. Uvádí se nezáporné číslo s přesností na 3 desetinná místa.
Řádek 7 Neželezné kovy	<xsd:element name="nezelezneKovy" type="ZpusobNakladaniRadekTyp" />	Povinné pole. Uvádí se množství neželezných kovů vzniklých z odpadů z vybraných autovraků, se kterými bylo nakládáno některým z uvedených způsobů. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu, provedené mimo území ČR. Uvádí se nezáporné číslo s přesností na 3 desetinná místa.
Řádek 8 Lehká frakce	<xsd:element name="lehkaFrakce" type="ZpusobNakladaniRadekTyp" />	Povinné pole. Uvádí se množství lehké frakce vzniklé z odpadů z vybraných autovraků, se kterou bylo nakládáno některým z uvedených způsobů. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu, provedené mimo území ČR. Uvádí se nezáporné číslo s přesností na 3 desetinná místa.
Řádek 9 Těžká frakce	<xsd:element name="tezkaFrakce" type="ZpusobNakladaniRadekTyp" />	Povinné pole. Uvádí se množství těžké frakce vzniklé z odpadů z vybraných autovraků, se kterou bylo nakládáno některým z uvedených způsobů. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu, provedené mimo území ČR. Uvádí se nezáporné číslo s přesností na 3 desetinná místa.
Řádek 10 Celkem	<xsd:element name="celkem" type="ZpusobNakladaniRadekTyp" />	Povinné pole. Uvádí se součet řádků 6 až 9 pro jednotlivé způsoby nakládání (materiálové využití, energetické využití, odstranění).
-	<xsd:complexType name="ZpusobNakladaniRadekTyp">	-
Materiálové využití (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, N10, N15):	<xsd:element name="materialoveVyuzeni" type="Decimal3FrTyp" />	Povinné pole. Uvádí se množství jednotlivých frakcí vzniklých z vybraných autovraků při zpracování na šředru, se kterými bylo nakládáno některým ze způsobů XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR11, XN10 nebo XN15 (kde X = A, B nebo C). Uvádí se množství v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v XSD šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz na jiný vysvětlující dokument
		desetinná místa. Obecná definice common.xsd. Vyplní se pro List č. 5 Řádek 6 až 10.
Energetické využití (R1):	<xsd:element name="energetickeVyuziti" type="Decimal3FrTyp" />	Povinné pole. Uvádí se množství jednotlivých frakcí vzniklých z vybraných autovraků při zpracování na šrédru, se kterými bylo nakládáno způsobem XR1 (kde X = A, B nebo C). Uvádí se množství v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd. Vyplní se pro List č. 5 Řádek 6 až 10.
Odstranění (D1, D5, D10, D12):	<xsd:element name="odstraneni" type="Decimal3FrTyp" />	Povinné pole. Uvádí se množství jednotlivých frakcí vzniklých z vybraných autovraků při zpracování na šrédru, se kterými bylo nakládáno některým ze způsobů XD1, XD5, XD10 nebo XD12 (kde X = A, B nebo C). Uvádí se množství v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Vyplní se pro List č. 5 Řádek 6 až 10.

Další validační kontroly

Typ kontroly	Popis kontroly
Tvrdá kontrola	Ohlašovatelem může být pouze Zařízení s přiděleným IČZ. Nelze uvést IČP, IČZ skladu u původce nebo IČOB. Toto zařízení musí být zařízením ke sběru a zpracování autovraků (kontrola bude probíhat oproti údajům v odlitku Registru zařízení – zařízení musí být typu 11.1.1 nebo 3.1.1. nebo 3.2.1).
Tvrdá kontrola	Pokud je Partner typ Subjekt bez IČO, musí být vyplněno IČP. Nelze vyplnit IČZ, IČZ skladu u původce nebo IČOB.
Tvrdá kontrola	Kontroly vůči údajům uvedených v Registru zařízení k 31. 12. 2024. Kontrola existence IČZ nebo IČOB v Registru zařízení ve vazbě k subjektu IČO. Kontrola existence IČZ skladu u původce v Registru skladů ve vazbě k subjektu IČO. Kontrola adresních údajů – rozsah kontroly závisí na typu zařízení. V případě stacionárního zařízení a skladu u původce musí být uvedené adresní údaje shodné s adresními údaji zařízení v RZ, v případě mobilního zařízení pro sběr a výkup a obchodníka s odpady musí být uvedené adresní údaje shodné s adresními údaji sídla provozovatele, popř. obchodníka v RZ, v případě mobilního

Typ kontroly	Popis kontroly
	<p>zařízení pro nakládání se adresa nekontroluje. Pokud mobilní zařízení pro sběr a výkup nebo obchodník s odpady nemá v RZ uvedené IČZÚJ, pak se shoda adresy proti RZ nekontroluje.</p> <p>Kontroly vůči Registru zařízení platí pro zařízení uvedené u ohlašovatele tak pro i pro zařízení uvedené u partnera.</p>
Tvrdá kontrola	<p>Pokud ohlašovatel uvede u katalogového čísla odpadu kategorii odpadu N/O, nesmí zároveň vyplnit u kódu způsobu nakládání hodnotu BN30.</p>